

[外部] — 在後台運行FireAMP聯結器客戶端服務並隱藏使用者介面

目錄

[簡介](#)

[程式](#)

[相關檔案](#)


簡介

您可以在後台運行FireAMP聯結器服務，並向使用者隱藏客戶端使用者介面。它可以防止終端使用者看到有關雲、檔案和網路的任何活動的通知。本文介紹允許聯結器作為服務運行，但使用者介面元件不運行的選項。


程式

要使用FireAMP雲控制檯的客戶端使用者界面隱藏FireAMP聯結器，請執行以下步驟

1. 登入到FireAMP控制檯並導航到**管理>策略**。



2. 在要修改的策略上按一下**Edit**。



3. 在**General**頁籤下展開**Client User Interface**。

Client User Interface

- Start Client User Interface
- Cloud Notifications
- Verbose Notifications
- Hide File Notifications
- Hide Network Notifications

4. 取消選中**Start Client User Interface**覈取方塊。此選項允許您指定是否完全隱藏聯結器使用者介面。取消選中此選項將允許聯結器作為服務運行，但使用者介面元件不會運行。

注意：如果更改此設定，則必須在聯結器生效之前重新啟動它。

5. 選中**Hide File Notifications**和**Hide Network Notifications**覈取方塊。

- 「**隱藏檔案通知**」可禁止當聯結器判定或隔離惡意檔案時向使用者顯示通知。
- **隱藏網路通知**會在聯結器檢測到或阻止惡意網路連線時禁止向使用者顯示通知。

或者，您可以取消選中**Cloud Notifications**，這是當FireAMP聯結器成功連線到雲時來自通知中心的氣球彈出視窗。它顯示註冊到雲的使用者數和檢測數。

Client User Interface

- Start Client User Interface i
- Cloud Notifications
- Verbose Notifications
- Hide File Notifications i
- Hide Network Notifications i

6. 按一下**Update Policy**。

Update Policy

現在，在下一次策略檢查中，FireAMP聯結器將接收新策略和設定。下次重新啟動後，FireAMP聯結器客戶端介面將不會啟動，終端使用者將看不到來自FireAMP聯結器的任何通知。

提示：如有必要，使用命令列開關安裝[FireAMP聯結器安裝程式時](#)，您還可以禁用或隱藏「[開始](#)」選單、「[上下文](#)」選單和「[案頭](#)」中的各種選項。

相關檔案

- [FireAMP 聯結器安裝程式的命令列開關](#)