ESA/WSA/SMA에서 NTP를 추가하거나 수정하는 방법

목차

[소개](#)
[ESA/WSA/SMA에서 NTP를 추가하거나 수정하는 방법](#)
[CLI](#)
[GUI](#)
[관련 정보](#)
[관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론](#)

소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance), WSA(Web Security Appliance), SMA(Security Management Appliance)에서 NTP(Network Time Protocol) 서버 설정을 구성하거나 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

ESA/WSA/SMA에서 NTP를 추가하거나 수정하는 방법

NTP 서버 설정은 CLI 또는 GUI를 통해 구성하거나 수정할 수 있습니다.아래의 자세한 지침을 참조하십시오.

CLI

```
> ntpconfig

Currently configured NTP servers:
No servers currently configured.


Choose the operation you want to perform:
- NEW - Add a server.
- SOURCEINT - Set the interface from whose IP address NTP queries should originate.
[]> new

Please enter the fully qualified hostname or IP address of your NTP server.
[]> 172.18.108.15
```

여러 NTP 서버를 추가할 수 있습니다.

서버가 이미 구성된 경우 **delete**를 사용하여 필요하지 않은 서버를 제거합니다.

> **참고:**CLI를 통해 컨피그레이션에 대한 모든 변경 사항을 커밋해야 합니다.

GUI

브라우저에서 다음을 탐색합니다.

1. **시스템 관리 > 시간 설정** 페이지로 이동합니다.
2. 설정 **편집을 클릭합니다**.
3. 시간 보존 방법 섹션에서 *네트워크 시간 프로토콜 사용을 선택합니다.*
4. NTP 서버 주소를 입력하고 Add **Row**(행 추가)를 클릭합니다.여러 NTP 서버를 추가할 수 있습니다.
5. 목록에서 NTP 서버를 삭제하려면 해당 서버의 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
6. NTP 쿼리를 위한 인터페이스를 선택합니다.NTP 쿼리가 시작되는 IP 주소입니다.
7. 변경사항을 실행하고 커밋합니다.

시간을 수동으로 설정할 수도 있습니다.

1. **시스템 관리 > 시간 설정** 페이지로 이동합니다.
2. 설정 **편집을 클릭합니다**.
3. 시간 유지 방법 섹션에서 *수동으로 시간 설정을* 선택합니다.
4. 월, 일, 년, 시간, 분 및 초를 입력합니다.
5. 오전 또는 오후 시간을 선택합니다.
6. 변경사항을 실행하고 커밋합니다.

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance 사용 설명서
- Cisco Web Security Appliance 사용 설명서
- Cisco Security Management Appliance 사용 설명서
- 기술 지원 및 문서 – Cisco Systems