

プライバシ ACL

プライバシアクセス コントロール リスト (ACL) を使用すると、Cisco Unified Presence Server から ネットワークへアクセスできる発信ホストおよびドメインを制御するパターンを設定できます。

プライバシ ACL エントリの検索

ネットワークに ACL エントリが複数存在する場合があるため、Cisco Unified Presence Server では、 具体的な検索条件に基づいて特定のプライバシ ACL エントリを検索することができます。特定 ACL エントリを検索するには、次の手順を実行します。

(注)

ブラウザ セッションでの作業中、クライアント マシンの cookie により、検索/一覧表示の設定が 保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じ てから新しいブラウザ ウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

手順

ステップ1 [Cisco Unified Presence Server] > [プロキシサーバ] > [プライバシ ACL] の順にクリックします。

[許可されている宛先ホストの検索と一覧表示 (Find and List Allowed Destination Hosts] ウィンドウ が表示されます。ドロップダウン リスト ボックスを使用して ACL エントリを検索します。

- **ステップ2** ドロップダウン リスト ボックスから、アドレス パターンに対する次のいずれかの検索条件を選択 します。
 - が次の文字列で始まる
 - が次の文字列を含む
 - が次の文字列と等しい
 - が次の文字列で終わる
 - が空である
 - が空ではない
- **ステップ3** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。

ビントデータベースに登録されているすべての ACL エントリを検索するには、検索テキストを
入力せずに

入力せずに

【検索】をクリックします。

検出された ACL エントリのリストが表示されます。

ステップ4 レコードのリストから、検索条件に一致する ACL エントリをクリックします。

選択した ACL エントリがウィンドウに表示されます。

追加情報

P.12-4の「関連項目」を参照してください。

プライバシ ACL の設定

この項では、Cisco Unified Presence Server データベースでプライバシ ACL エントリを追加または更 新する方法について説明します。

手順

- ステップ1 次のいずれかのタスクを実行します。
 - プライバシ ACL エントリを追加するには、[Cisco Unified Presence Server]>[プロキシサーバ]
 > [プライバシ ACL]の順に選択し、[新規追加]をクリックします。
 - プライバシ ACL エントリを更新するには、P.12-2の「プライバシ ACL エントリの検索」の手順に従い ACL エントリを検索します。

[プライバシアクセスコントロールリストの設定 (Privacy Access Control List Configuration)] ウィン ドウが表示されます。

- ステップ2 表 12-1 の説明に従って適切な設定を入力します。
- **ステップ3** データを保存するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリッ クします(または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします)。

追加情報

P.12-4の「関連項目」を参照してください。

プライバシ ACL の設定値

表 12-1 で、プライバシ ACL の設定値について説明します。関連する手順については、P.12-4 の「関 連項目」を参照してください。

表 12-1 プライバシ ACL の設定値

フィールド	説明
説明 (Description)	このパラメータは、プライバシ ACL エントリの一般的な説明を指
	定します。
アドレス パターン	このパラメータは、発信ホストまたはドメインのアドレスやパター
(Address Pattern)	ンを、IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名のいずれかで指定しま
	す。

プライバシ ACL エントリの削除

この項では、プライバシ ACL エントリの削除方法について説明します。

手順

- ステップ1 P.12-2の「プライバシACLエントリの検索」の手順に従いACLエントリを検索します。
- ステップ2 一致するレコードのリストから、削除する ACL エントリを選択します。
- **ステップ3** ACL エントリを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [選択項目の削除] アイコンをクリックします(または、ウィンドウの下部に表示される [選択項目の削除] ボタンを クリックします)。

ACL エントリが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence Server により、その ACL エントリが削除されます。ACL エントリが使用中の場合は、メッセージが表示されます。

追加情報

P.12-4の「関連項目」を参照してください。

関連項目

- プライバシ ACL エントリの検索(P.12-2)
- プライバシ ACL の設定(P.12-3)
- プライバシ ACL エントリの削除 (P.12-4)