

CTI ゲートウェイ サーバ

CTI ゲートウェイ サーバのウィンドウを使用して、CTI ゲートウェイに関連する設定値を設定しま す。このウィンドウを使用して特定のサーバを検索し、個々の設定値を変更できます。

CTI ゲートウェイ サーバの検索

ネットワークに CTI ゲートウェイ サーバが複数存在する場合があるため、Cisco Unified Presence Server では、具体的な検索条件に基づいて特定の CTI ゲートウェイ サーバを検索することができます。特定の CTI ゲートウェイ サーバを検索するには、次の手順を実行します。

(注)

ブラウザ セッションでの作業中、クライアント マシンの cookie により、検索 / 一覧表示の設定が 保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じ てから新しいブラウザ ウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

手順

ステップ1 [アプリケーション] > [Unified Personal Communicator] > [CTI ゲートウェイサーバ] の順に選 択します。

[CTI ゲートウェイホストの検索と一覧表示 (Find and List CTI Gateway Hosts)] ウィンドウが表示されます。2 つのドロップダウン リスト ボックスを使用して CTI ゲートウェイ ホストを検索します。

- **ステップ2** 最初のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。
 - 名前
 - 説明
 - ホスト名 /IP アドレス
 - ポート

2番目のドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない
- **ステップ3** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索]をクリックします。

:**ント** データベースに登録されているすべての CTI ゲートウェイ ホストを検索するには、検索 テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出された CTI ゲートウェイ ホストが表示されます。

ステップ4 レコードのリストから、検索条件に一致する CTI ゲートウェイ ホストをクリックします。

選択した CTI ゲートウェイ ホストがウィンドウに表示されます。

追加情報

P.29-5の「関連項目」を参照してください。

CTI ゲートウェイ サーバの設定

この項では、Cisco Unified Presence Server データベースで CTI ゲートウェイ ホストを追加または更 新する方法について説明します。

手順

- ステップ1 次のいずれかのタスクを実行します。
 - CTI ゲートウェイを追加するには、[アプリケーション] > [Unified Personal Communicator] > [CTI ゲートウェイサーバ]の順に選択し、[新規追加] をクリックします。
 - CTI ゲートウェイ ホストを更新する場合、P.29-2 の「CTI ゲートウェイ サーバの検索」の手順 に従ってホストを検索します。

[CTI ゲートウェイホストの設定 (CTI Gateway Host Configuration)] ウィンドウが表示されます。

- ステップ2 表 29-1 の説明に従って適切な設定を入力します。
- **ステップ3** データを保存して CTI ゲートウェイ ホストをデータベースに追加するには、ウィンドウの左上隅 のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします(または、ウィンドウの下に表示さ れる [保存] ボタンをクリックします)。

追加情報

P.29-5の「関連項目」を参照してください。

CTI ゲートウェイ サーバの設定値

表 29-1 で、CTI ゲートウェイの設定パラメータについて説明します。関連する手順については、 P.29-5 の「関連項目」を参照してください。

表 29-1 CTI ゲートウェイ サーバの設定パラメータ

フィールド	説明
名前	このパラメータは、CTIゲートウェイサーバの名前を指定します。
説明	このパラメータは、CTIゲートウェイサーバの一般的な説明を示し
	ます。
ホスト名 /IP アドレス	このパラメータは、CTI ゲートウェイ ホストのホスト名または IP
	アドレスを指定します。
ポート	このパラメータは、CTI ゲートウェイ サーバに対して設定される
	ポート番号を指定します。
	デフォルト:2748
プロトコルタイプ	このパラメータは、CTI ゲートウェイ サーバへ接続する場合に使用
(Protocol Type)	するプロトコルを指定します。次のいずれかの値を選択します。
	• TCP
	• TLS
	デフォルト:TCP

CTI ゲートウェイ サーバの削除

この項では、CTI ゲートウェイ サーバの削除方法を説明します。

手順

- ステップ1 P.29-2 の「CTI ゲートウェイ サーバの検索」の手順に従い CTI ゲートウェイ サーバを検索します。
- **ステップ2** 一致するレコードのリストから、削除する CTI ゲートウェイ サーバを選択します。
- **ステップ3** CTI ゲートウェイを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [選択項目の削除] アイコンをクリックします(または、ウィンドウの下部に表示される [選択項目の削除] ボタンをクリックします)。

CTI ゲートウェイ サーバが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence Server により、その CTI ゲートウェイ サーバが削除されます。CTI ゲートウェイ サーバが使用中の場合は、メッセージが表示 されます。

追加情報

P.29-5の「関連項目」を参照してください。

関連項目

- CTI ゲートウェイ サーバの検索 (P.29-2)
- CTI ゲートウェイ サーバの設定 (P.29-3)
- CTI ゲートウェイ サーバの削除 (P.29-5)