

# Bogue de l'interface utilisateur de sélection de la langue Cisco Small Business RV160x/RV260x

ID de référence du défaut : CSCvn27058

## Date d'identification

11 novembre 2018

## Date de résolution

13 décembre 2018

## Produits affectés

Modèle	Version du micrologiciel	Fixe
RV160x, RV260x	1.0.00.14	1.0.00.15

## Description du problème


Un bogue de l'interface utilisateur graphique (GUI) affiche des mots anormalement lorsque la langue du système d'exploitation ou du navigateur est définie sur ;

- Allemand
- Français
- Italien
- Espagnol

## Résolution

Étape 1. Téléchargez la dernière version du microprogramme 1.0.00.15 ou ultérieure [[lien RV160](#)] [[lien RV260](#)].

Étape 2. Après vous être connecté à l'interface de gestion du routeur, vous pouvez utiliser la liaison rapide.



Vous pouvez également utiliser les liens de navigation de la barre latérale, cliquer sur **Administration** et charger la page *Gestion des fichiers*.



## Status and Statistics



Administration

File Management

Reboot

Diagnostic


Certificate

Configuration  
Management




System Configuration

Étape 3. Cliquez sur le bouton **Parcourir** et accédez à l'emplacement du fichier du micrologiciel téléchargé.



Étape 4. Cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur **Ouvrir**.



Étape 5. Cliquez sur le bouton **Mettre à niveau** et la mise à jour du micrologiciel commence.



## File Management

### System Information

Device Model: RV160W  
PID VID: RV160W-A-K9 V01  
Current Firmware Version: 1.0.00.15  
Latest Version Available on Cisco.com: -  
Firmware Last Updated: 2019-Jan-10, 14:08:32

### Manual Upgrade

File Type:  Firmware Image  Language File

Upgrade From:  cisco.com  PC  USB

Firmware Image Format: \*.img (Maximum size: 100MB)

RV16X\_26X-v1.0.00.15-2018-11-19-22-20-20-PM.img

Reset all configurations/settings to factory defaults

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

La mise à niveau du micrologiciel élimine l'apparition du bogue à nouveau.