# Paramètres de sonnerie distincts sur l'adaptateur téléphonique SPA8000

## **Objectif**

Les paramètres de sonnerie distincts vous aident à personnaliser les modèles de sonnerie pour différents numéros. Il existe neuf types de sonneries à configurer avec des modèles de sonnerie distincts. Ces sonneries distinctes permettent de distinguer différents numéros de téléphone sur la même ligne téléphonique. Ce document décrit les procédures permettant de définir des paramètres de sonnerie distincts sur un SPA8000.

#### Périphérique applicable


SPA8000

### Version du logiciel

• 6.1.12

#### Paramètres de sonnerie distincts

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Advanced > Voice** > **L1-L8**. La page *Ligne* s'ouvre :



Remarque : 9 lignes sont disponibles pour la configuration. L'utilisateur indique quelle ligne doit être configurée pour les paramètres de sonnerie distinctifs à l'étape 1 en sélectionnant

l'un des numéros de ligne souhaités.

Distinctive Ring Setting	gs		
Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111
Ring/ Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

Étape 2. Sur la page *Ligne*, faites défiler jusqu'à la section *Paramètres de sonnerie distinctifs* 

Étape 3. Saisissez un modèle de numéro d'appelant pour lire la tonalité d'attente d'appel/sonnerie distincte (CWT) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 dans le champ Appelant en sonnerie (1-9). Il est vide par défaut.

**Note:** Pour modifier les anneaux distinctifs et les tonalités d'attente (CWT), reportez-vous aux articles *Call Forward Settings (Paramètres de transfert d'appel) de l'adaptateur téléphonique SPA8000* et *Configure Ring Settings (Configurer les paramètres de sonnerie) de l'adaptateur téléphonique SPA8000*.

Étape 4. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.